

JAWS 18

Guia de Teclas de Atalho



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

PUBLICADO POR

Freedom Scientific

11800 31st Court North

St. Petersburg, Florida

33716-1805

EUA

www.freedomsscientific.com

E POR

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345

Vila Clementino

São Paulo - SP

CEP 04042-032

Brasil

www.tecassistiva.com.br



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma ou qualquer meio eletrônico ou mecânico, para qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito da Freedom Scientific e da Tecassistiva.

Copyright © 2017 Freedom Scientific, Inc. Todos os direitos reservados.

JAWS é uma marca registrada da Freedom Scientific, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

Microsoft, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, e Windows Server são marcas registradas da Microsoft Corporation nos os EUA e / ou outros países.

Traduzido da versão em inglês (440541-001 Rev G)

Sumário

Teclas de Atalho da Internet Explorer.....	5
Geral.....	5
Teclas Rápidas para Navegação por Abas.....	6
Teclas Rápidas de Navegação.....	7
Formulários.....	8
Tabelas.....	9
Marcadores.....	10
Frames.....	11
Elementos.....	11
Teclas de Atalho para PCs.....	11
Para Leitura de Texto.....	11
Informações.....	13
Para Cursor e Mouse.....	14
Para Caixas de Diálogo.....	14
Para Ajuda.....	15
Diversos.....	15
Para Frames.....	16
Para JAWS Tandem.....	16
Para Pesquisa.....	17
Para OCR Fácil.....	17
Para Eco do Mouse.....	18
Para Cursor de Toque.....	18
Teclas de Atalho para Notebooks.....	19

Para Leitura de Texto	19
Informações	20
Para Cursor e Mouse	21
Para Caixas de Diálogo	22
Para Ajuda	22
Diversos	22
Para Frames	23
Para JAWS Tandem	24
Para Pesquisa	24
Para OCR Fácil	24
Para Eco do Mouse	25
Para Cursor de Toque	25
Teclas de Atalho do Windows	27
Geral	27
Para Menus e Janelas	27
Para Caixas de Diálogo	28
Para Leitura de Texto	28
Para Edição de Texto	29
Para Explorador de Arquivos	29
Gestos de Toque	30
Gestos de Toque para a Navegação, Leitura de Texto e Configurações de Fala	30
Gestos para Comandos Gerais do Windows e do JAWS	32
Importador Exclusivo	34

Teclas de Atalho da Internet Explorer

Nota: O sistema de ajuda do JAWS inclui informações detalhadas sobre utilizar Internet Explorer. No seu navegador, pressione e segure **INSERT** e pressione **F1** duas vezes rapidamente. Uma vez que a Ajuda do JAWS está aberta, pressione **F6** para mover para a janela de tópico de ajuda.

Geral

Voltar uma página	ALT + SETA PARA A ESQUERDA ou BACKSPACE
Avançar uma página	ALT + SETA PARA A DIREITA
Vá para a página inicial	ALT + HOME
Ler barra de endereços	INSERT + A
Próximo link	TAB
Link anterior	SHIFT + TAB
Abrir link	ENTER
Listar frames	INSERT + F9
Listar links	INSERT + F7
Listar cabeçalhos	INSERT + F6
Navegar entre os níveis de cabeçalhos	1 até 6
Recursos do HTML Virtual	INSERT + F3
Ative rastreamento do MouseOver	CTRL + INSERT + ENTER
Mover para o próximo elemento clicável	BARRA
Mover para o elemento clicável anterior	SHIFT + BARRA
Selecionar um elemento clicável	INSERT + CTRL + BARRA
Selecionar o elemento do MouseOver	INSERT + CTRL + PONTO e VÍRGULA

Ir para o próximo resultado ou anterior no localizador do JAWS	F3 e SHIFT + F3
Atribuir etiqueta personalizada	CTRL + INSERT + TAB
Mover para próxima região	R
Mover para região anterior	SHIFT + R
Selecionar uma região	INSERT + CTRL + R
Arrastar-e-soltar de ARIA	TECLA DO WINDOWS + CTRL + IGUAL
Filtro de texto na região ao vivo de ARIA	TECLA WINDOWS + CTRL + TRAÇO
Abrir assistente do Web Flexível	INSERT + BARRA DE ESPAÇO seguido por X
Alternar navegação inteligente temporariamente	INSERT + X

Teclas Rápidas para Navegação por Abas

Abrir uma nova guia	CTRL + T
Abrir uma nova aba a partir da barra de endereço	ALT + ENTER (na barra de endereço)
Abrir uma nova guia da caixa de pesquisa da barra de ferramenta	ALT + ENTER (na caixa de pesquisa)
Ir para a guia ao lado	CTRL + TAB
Ir para a guia anterior	CTRL + SHIFT + TAB
Ir para uma guia específica	CTRL + n , onde n é um dígito de 1 a 8
Ir para último guia	CTRL + 9
Fechar guia atual	CTRL + W ou CTRL + F4
Fechar todos os guias	ALT + F4
Fechar os outros guias	CTRL + ALT + F4

Abrir links em uma nova guia em segundo plano	CTRL + ENTER
Abrir links em uma nova guia no primeiro plano	CTRL + SHIFT + ENTER
Abrir e colocar o foco na visualização em árvore de feeds	CTRL + G
Inscrever ao feeds	ALT + J

Teclas Rápidas de Navegação

Dica: Se você segurar o **SHIFT** antes de pressionar uma das seguintes Teclas de Navegação Rápidas, você pode mover a instância anterior daquele elemento, por exemplo, pressione **A** para mover ao próximo botão de rádio, pressione **SHIFT+A** para mover para o botão de rádio anterior. Em adição, se você segurar **CTRL+INSERT** enquanto estiver pressionando as teclas de atalho com um asterisco (*) perto a eles, o JAWS exibe uma lista desses elementos na página.

Próximo botão de rádio	A*
Próximo botão	B*
Próxima caixa combinada	C*
Próximo diferente elemento	D
Próxima caixa de edição	E*
Próxima controle de formulário	F
Próximo gráfico	G*
Próximo cabeçalho	H
Próximo item na lista	I
Pular para linha	J*
Próximo marcador	K*
Próxima lista	L*

Próximo frame	M
Pular os links	N
Próxima tag de objeto	O
Próximo parágrafo	P*
Ir para a região principal	Q
Próxima região	R*
Próximo mesmo elemento	S
Próxima tabela	T*
Próximo link não visitado	U
Próximo link visitado	V
Próxima caixa de verificação	X*
Próxima divisão	Z*
Próximo separador	TRAÇO
Próximo elemento	SHIFT + PONTO
Elemento anterior	SHIFT + VÍRGULA

Formulários

Entrar no modo de formulário	ENTER
Sair do modo de formulário	MAIS no teclado numérico
Campo de formulário de lista	INSERT + F5
Primeiro campo de formulário	INSERT + CTRL + HOME
Próximo campo de formulário	F
Campo de formulário anterior	SHIFT + F

Último campo de formulário	INSERT + CTRL + END
Próximo botão de rádio	A
Botão de rádio anterior	SHIFT + A
Listar botões de rádio	CTRL + INSERT + A
Próximo botão	B
Botão anterior	SHIFT + B
Listar botões	CTRL + INSERT + B
Próxima caixa combinada	C
Caixa combinada anterior	SHIFT + C
Listar caixas combinadas	CTRL + INSERT + C
Próxima caixa de edição	E
Caixa de edição anterior	SHIFT + E
Listar caixas de edição	CTRL + INSERT + E
Próxima caixa de verificação	X
Caixa de verificação anterior	SHIFT + X
Listar caixas de verificação	CTRL + INSERT + X

Tabelas

Listar teclas de atalho para navegação de tabelas	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por T , e depois PONTO DE INTERROGAÇÃO
Próxima tabela	T
Tabela anterior	SHIFT + T
Selecionar tabela	F8
Próxima linha	TECLA WINDOWS + ALT + SETA PARA BAIXO

Linha anterior	TECLA WINDOWS + ALT + SETA PARA CIMA
Ler linha	TECLA WINDOWS + VÍRGULA ou TECLA WINDOWS + 5 no teclado numérico
Próxima coluna	TECLA WINDOWS + ALT + SETA PARA A DIREITA
Coluna anterior	TECLA WINDOWS + ALT + SETA PARA A ESQUERDA
Ler coluna	TECLA WINDOWS + PONTO
Próxima célula na linha	ALT + CTRL + SETA PARA A DIREITA
Célula anterior na linha	ALT + CTRL + SETA PARA A ESQUERDA
Célula de baixo na coluna	ALT + CTRL + SETA PARA BAIXO
Célula de cima na coluna	ALT + CTRL + SETA PARA CIMA
Ir para a célula da tabela	CTRL + TECLA WINDOWS + J
Retornar para a célula anterior	CTRL + TECLA WINDOWS + SHIFT + J

Marcadores

Configurar marcadores temporários (marcador permanente para Word)	CTRL + TECLA WINDOWS + K
Adicionar, deletar, editar, ou renomear marcadores permanentes	CTRL + SHIFT + K
Mover para o marcador seguinte ou anterior	K ou SHIFT + K
Ler texto nos marcadores 1 até 4	Teclas na linha de números 7 até 0
Mover para marcadores 1 até 4	SHIFT + Teclas na linha de números 7 até 0
Retornar para marcador palavra	ALT + TECLA WINDOWS + K
Selecionar texto do marcador até a posição do cursor	INSERT + BARRA ESPAÇOS seguido por M

Frames

Próximo frame	M
Frame anterior	SHIFT + M
Listar frames	INSERT + F9

Elementos

Próximo elemento semelhante	S
Elemento semelhante anterior	SHIFT + S
Próximo elemento diferente	D
Elemento diferente anterior	SHIFT + D
Próximo elemento	SHIFT + PONTO
Elemento anterior	SHIFT + VÍRGULA
Selecionar todo elemento	F8
Exibir todo elemento	SHIFT + INSERT + F1
Exibir informações do elemento	CTRL + SHIFT + INSERT + F1
Ativar MouseOver o elemento atual	INSERT + CTRL + ENTER

Teclas de Atalho para PCs

Para Leitura de Texto

Falar caractere	5 no teclado numérico
Falar caractere foneticamente	5 no teclado numérico duas vezes rapidamente
Falar caractere anterior	SETA PARA ESQUERDA

Falar próximo caractere	SETA PARA A DIREITA
Falar palavra	INSERT + 5 no teclado numérico
Soletrar palavra	INSERT + 5 no teclado numérico duas vezes rapidamente
Falar palavra anterior	INSERT + SETA PARA A ESQUERDA
Falar próxima palavra	INSERT + SETA PARA A DIREITA
Falar linha	INSERT + SETA PARA CIMA
Soletrar linha	INSERT + SETA PARA BAIXO duas vezes rapidamente
Falar linha anterior	SETA PARA CIMA
Falar próxima linha	SETA PARA BAIXO
Falar frase	ALT + 5 no teclado numérico
Falar frase anterior	ALT + SETA PARA CIMA
Falar próxima frase	ALT + SETA PARA BAIXO
Falar parágrafo	CTRL + 5 no teclado numérico
Falar parágrafo anterior	CTRL + SETA PARA CIMA
Falar próximo parágrafo	CTRL + SETA PARA BAIXO
Falar para cursor	INSERT + HOME
Falar do cursor	INSERT + SETA PARA CIMA
Leitura Contínua	INSERT + SETA PARA BAIXO
Voltar/rebobinar durante Leitura Contínua	SETA PARA A ESQUERDA
Avanço rápido durante Leitura Contínua	SETA PARA A DIREITA
Falar cor	INSERT + 5 na linha de números
Aumentar velocidade da voz durante Leitura Contínua	PAGE UP

Diminuir velocidade de voz durante Leitura Contínua	PAGE DOWN
Temporariamente aumentar a velocidade da voz quando não estiver em Leitura Contínua	ALT + CTRL + PAGE UP
Temporariamente diminuir a velocidade da voz quando não estiver em Leitura Contínua	ALT + CTRL + PAGE DOWN
Permanentemente aumentar a velocidade da voz quando não estiver em Leitura Contínua	ALT + TECLA WINDOWS + CTRL + PAGE UP
Permanentemente diminuir velocidade de voz quando não estiver em modo de Leitura Contínua	ALT + TECLA WINDOWS + CTRL + PAGE DOWN
Iniciar Leitura Rápida	CTRL + INSERT + SETA PARA BAIXO
Alterar preferências de Leitura Rápida	CTRL + SHIFT + INSERT + SETA PARA BAIXO
Ligar e desligar a fala	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por S

Informações

Interromper fala	CTRL
Falar fonte	INSERT + F
Falar título da janela	INSERT + T
Falar identificador e texto da janela	INSERT + TAB
Localizador do JAWS	CTRL + INSERT + F
Próximo resultado do localizador do JAWS	INSERT + F3
Resultado anterior do localizador do JAWS	INSERT + SHIFT + F3
Falar linha do topo da janela	INSERT + END
Falar linha do final da janela	INSERT + PAGE DOWN

Falar texto selecionado	INSERT + SHIFT + SETA PARA BAIXO
Falar versão do aplicativo	CTRL + INSERT + V

Para Cursor e Mouse

Cursor do PC	MAIS no teclado numérico
Cursor do JAWS	MENOS no teclado numérico
Cursor do Toque	SHIFT + MAIS no teclado numérico
Indicar do Cursor do PC para o Cursor do JAWS	INSERT + MAIS no teclado numérico
Indicar Cursor do JAWS para o Cursor do PC	INSERT + MENOS no teclado numérico
Botão esquerdo do mouse	BARRA no teclado numérico
Botão direito do mouse	ASTERÍSCO no teclado numérico
Arrastar e soltar	CTRL + INSERT + BARRA no teclado numérico
Restringir Cursor do JAWS	INSERT + R

Para Caixas de Diálogo

Falar botão padrão da caixa de diálogo	INSERT + E
Falar janela do topo para o final	INSERT + B
Falar palavra no contexto	INSERT + C
Falar tecla de atalho do controle atual	SHIFT + 5 no teclado numérico
Abrir caixa combinada	ALT + SETA PARA BAIXO
Fechar caixa combinada	ALT + SETA PARA CIMA
Falar status da barra de progresso	INSERT + TAB

Para Ajuda

Pesquisa por comandos do JAWS	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por J
Ajuda sensível ao contexto	INSERT + F1
Ajuda do teclado	INSERT + 1
Ajuda do JAWS para aplicativos	INSERT + F1 duas vezes rapidamente
Ajuda das teclas de atalho	INSERT + H
Ajuda das teclas do Windows	INSERT + W

Diversos

Janela do JAWS	INSERT + J
Recarregar tela	INSERT + ESC
Configurações rápidas	INSERT + V
Executar gerenciador do JAWS	INSERT + F2
Desligar o JAWS	INSERT + F4
Listar janelas de diálogo	INSERT + F10
Selecionar o diálogo do ícone da bandeja do sistema	INSERT + F11
Falar horário atual	INSERT + F12
Rotular gráficos	INSERT + G
Rotular gráficos automaticamente	CTRL + INSERT + G
Transferir a próxima tecla de atalho para outra aplicação (não JAWS)	INSERT + 3 na linha de números
Virtualizar janela	ALT + INSERT + W

Virtualizar controle atual	ALT + SHIFT + INSERT + W
Selecionar esquema	ALT + INSERT + S
Selecionar idioma	CTRL + WINDOWS KEY + L
Selecionar perfil de voz	CTRL + INSERT + S
Ler colunas 1 até 10 de uma visualização de lista	CTRL + INSERT + n , onde n é um valor de 1, 2, 3 até 0
Copiar texto selecionado para o FSClipboard	INSERT + TECLA WINDOWS + C
Exibir histórico de fala	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por H
Ligar e desligar a redução dinâmico do volume (audio ducking) no Windows 8.1 e posterior	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por D
Ligar e desligar modo padrão (para solucionar problemas)	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por Z

Para Frames

Obter o canto superior da esquerda do frame	CTRL + SHIFT + ABRE COLCHETE
Obter o canto inferior da direita do frame	CTRL + SHIFT + FECHA COLCHETE
Definir frame da janela atual	CTRL + SHIFT + ABRE COLCHETE duas vezes rapidamente

Para JAWS Tandem

Finalizar a sessão do JAWS Tandem	INSERT + ALT + T
Alternar entre área de trabalho do Destino e Controladora (apenas Usuário Controlador)	INSERT + ALT + TAB
Ligar e desligar o vídeo no Controlador (apenas Usuário Controlador)	INSERT + CTRL + SHIFT + V

Para Pesquisa

Abrir pesquisa	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por R
Iniciar pesquisa usando a fonte de pesquisa primária	INSERT + TECLA WINDOWS + R

Para OCR Fácil

Reconhecer documento PDF atual	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O , e depois D
Reconhecer a janela de aplicativo atual	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O , e depois W
Reconhecer a tela inteira	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O , e depois S
Reconhecer o controle selecionado atualmente	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O , e depois C
Cancelar reconhecimento enquanto estiver em andamento	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O , e depois Q
Falar mensagem de ajuda para os comandos OCR	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por O , e depois PONTO DE INTERROGAÇÃO

Para Eco do Mouse

Alternar o Eco do Mouse	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E , e depois O
Falar caractere	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E , e depois C
Falar palavra	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E , e depois W
Falar linha	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E , e depois L
Falar parágrafo	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E , e depois P
Falar a mensagem de ajuda para comandos do Eco do Mouse	INSERT + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E , e depois PONTO DE INTERROGAÇÃO

Para Cursor de Toque

Ativar o Cursor de Toque	SHIFT + MAIS no teclado numérico
Próximo elemento	SETA PARA A DIREITA ou TAB
Elemento anterior	SETA PARA A ESQUERDA ou SHIFT + TAB
Próximo elemento por tipo	SETA PARA BAIXO
Elemento anterior por tipo	SETA PARA CIMA
Circular por tipos de navegação de elemento	PAGE UP ou PAGE DOWN
Primeiro elemento	CTRL + HOME
Último elemento	CTRL + END
Falar elemento atual	INSERT + SETA PARA CIMA
Leitura contínua com o Cursor de Toque	INSERT + SETA PARA BAIXO
Inserir Cursor de Toque no elemento focado	INSERT + MAIS no teclado numérico

Inserir cursor no cursor JAWS	INSERT + SHIFT + MAIS no teclado numérico
Inserir cursor no Cursor de Toque	INSERT + SHIFT + MENOS no teclado numérico
Revisor de texto	BARRA no teclado numérico ou INSERT + ENTER
Navegação avançada	ASTERÍSCO no teclado numérico

Teclas de Atalho para Notebooks

Para Leitura de Texto

Falar caractere	CAPS LOCK + VÍRGULA
Falar caractere foneticamente	CAPS LOCK + VÍRGULA duas vezes rapidamente
Falar caractere anterior	CAPS LOCK + M
Falar próximo caractere	CAPS LOCK + PONTO
Falar palavra	CAPS LOCK + K
Soletrar palavra	CAPS LOCK + K duas vezes rapidamente
Falar palavra anterior	CAPS LOCK + J
Falar próxima palavra	CAPS LOCK + L
Falar linha	CAPS LOCK + I
Soletrar linha	CAPS LOCK + I duas vezes rapidamente
Falar linha anterior	CAPS LOCK + U
Falar próxima linha	CAPS LOCK + O
Falar frase	CAPS LOCK + H
Falar frase anterior	CAPS LOCK + Y
Falar próxima frase	CAPS LOCK + N

Falar parágrafo	CAPS LOCK + CTRL + I
Falar parágrafo anterior	CAPS LOCK + CTRL + U
Falar próximo parágrafo	CAPS LOCK + CTRL + O
Falar para cursor	CAPS LOCK + SHIFT + J
Falar do cursor	CAPS LOCK + SHIFT + L
Leitura Contínua	CAPS LOCK + A
Voltar/rebobinar durante Leitura Contínua	SETA PARA ESQUERDA
Avanço rápido durante Leitura Contínua	SETA PARA DIREITA
Falar cor	CAPS LOCK + 5
Aumentar velocidade da voz durante Leitura Contínua	PAGE UP
Diminuir velocidade de voz durante Leitura Contínua	PAGE DOWN
Temporariamente aumentar a velocidade da voz quando não estiver em Leitura Contínua	ALT + CTRL + PAGE UP
Temporariamente diminuir a velocidade da voz quando não estiver em Leitura Contínua	ALT + CTRL + PAGE DOWN
Permanentemente aumentar a velocidade da voz quando não estiver em Leitura Contínua	ALT + TECLA WINDOWS + CTRL + PAGE UP
Permanentemente diminuir velocidade de voz quando não estiver em modo de Leitura Contínua	ALT + TECLA WINDOWS + CTRL + PAGE DOWN
Iniciar Leitura Rápida	CAPS LOCK + CTRL + SETA PARA BAIXO
Alterar preferências de Leitura Rápida	CAPS LOCK + CTRL + SHIFT + SETA PARA BAIXO
Ligar e desligar a fala	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por S

Informações

Interromper fala	CTRL
Falar fonte	CAPS LOCK + F
Falar título da janela	CAPS LOCK + T
Falar identificador e texto da janela	CAPS LOCK + TAB
Localizador do JAWS	CAPS LOCK + CTRL + F
Próximo resultado do localizador do JAWS	CAPS LOCK + F3
Resultado anterior do localizador do JAWS	CAPS LOCK + SHIFT + F3
Falar linha do topo da janela	CAPS LOCK + SHIFT + Y
Falar linha do final da janela	CAPS LOCK + SHIFT + N
Falar texto selecionado	CAPS LOCK + SHIFT + A
Falar versão do aplicativo	CAPS LOCK + CTRL + V

Para Cursor e Mouse

Cursor do PC	CAPS LOCK + PONTO E VÍRGULA
Cursor do JAWS	CAPS LOCK + P
Cursor do Toque	SHIFT + CAPS LOCK + PONTO E VÍRGULA
Indicar do Cursor do PC para o Cursor do JAWS	CAPS LOCK + APÓSTROFE
Indicar Cursor do JAWS para o Cursor do PC	CAPS LOCK + ABRIR COLCHETE
Botão esquerdo do mouse	CAPS LOCK + 8
Botão direito do mouse	CAPS LOCK + 9
Bloqueio do botão esquerdo do mouse	CTRL + TECLA WINDOWS + 8
Bloqueio do botão direito do mouse	CTRL + TECLA WINDOWS + 9
Arrastar e soltar	CAPS LOCK + CTRL + 8

Restringir Cursor do JAWS	CAPS LOCK + R
---------------------------	----------------------

Para Caixas de Diálogo

Falar botão padrão da caixa de diálogo	CAPS LOCK + E
Falar janela do topo para o final	CAPS LOCK + B
Falar palavra no contexto	CAPS LOCK + C
Falar tecla de atalho do controle atual	CAPS LOCK + SHIFT + VÍRGULA
Abrir caixa combinada	ALT + SETA PARA BAIXO
Fechar caixa combinada	ALT + SETA PARA CIMA
Falar status da barra de progresso	CAPS LOCK + TAB

Para Ajuda

Pesquisa por comandos do JAWS	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por J
Ajuda sensível ao contexto	CAPS LOCK + F1
Ajuda do teclado	CAPS LOCK + 1
Ajuda do JAWS para aplicativos	CAPS LOCK + F1 duas vezes rapidamente
Ajuda das teclas de atalho	INSERT + H
Ajuda das teclas do Windows	CAPS LOCK + W

Diversos

Janela do JAWS	INSERT + J
Recarregar tela	CAPS LOCK + ESC

Configurações rápidas	CAPS LOCK + V
Executar gerenciador do JAWS	CAPS LOCK + F2
Desligar o JAWS	CAPS LOCK + F4
Listar janelas de diálogo	CAPS LOCK + F10
Selecionar o diálogo do ícone da bandeja do sistema	CAPS LOCK + F11
Falar horário atual	CAPS LOCK + F12
Rotular gráficos	CAPS LOCK + G
Rotular gráficos automaticamente	CAPS LOCK + CTRL + G
Transferir a próxima tecla de atalho para outra aplicação (não JAWS)	CAPS LOCK + 3
Ler colunas 1 até 10 de uma visualização de lista	CTRL + INSERT + n , onde o n é um valor de 1, 2, 3, até 0
Copiar texto selecionado para o FSClipboard	CAPS LOCK + TECLA WINDOWS + C
Exibir histórico de fala	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por H
Ligar e desligar a redução dinâmico do volume (audio ducking) no Windows 8.1 e posterior	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por D
Ligar e desligar modo padrão (para solucionar problemas)	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por Z

Para Frames

Obter o canto superior da esquerda do frame	CTRL + SHIFT + ABRIR COLCHETES
Obter o canto inferior da direita do frame	CTRL + SHIFT + FECHAR COLCHETES
Definir frame da janela atual	CTRL + SHIFT + FECHAR COLCHETES duas vezes rapidamente

Para JAWS Tandem

Finalizar a sessão do JAWS Tandem	INSERT + ALT + T
Alternar entre área de trabalho do Destino e Controladora (apenas Usuário Controlador)	INSERT + ALT + TAB
Ligar e desligar o vídeo no Controlador (apenas Usuário Controlador)	INSERT + CTRL + SHIFT + V

Para Pesquisa

Abrir pesquisa	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO, seguido por R
Iniciar pesquisa usando a fonte de pesquisa primária	CAPS LOCK + TECLA WINDOWS + R

Para OCR Fácil

Reconhecer documento PDF atual	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO, seguido por O , e depois D
Reconhecer a janela de aplicativo atual	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO, seguido por O , e depois W
Reconhecer a tela inteira	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO, seguido por O , e depois S
Reconhecer o controle selecionado atualmente	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO, seguido por O , e depois C
Cancelar reconhecimento enquanto estiver em andamento	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO, seguido por O , e depois Q
Falar mensagem de ajuda para os comandos OCR	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO, seguido por O , e depois PONTO DE INTERROGAÇÃO

Para Eco do Mouse

Alternar o Eco do Mouse	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E , e depois O
Falar caractere	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E , e depois C
Falar palavra	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E , e depois W
Falar linha	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E , e depois L
Falar parágrafo	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E , e depois P
Falar a mensagem de ajuda para comandos do Eco do Mouse	CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO , seguido por E , e depois PONTO DE INTERROGAÇÃO

Para Cursor de Toque

Ativar o Cursor de Toque	SHIFT + CAPS LOCK + PONTO E VÍRGULA
Próximo elemento	SETA PARA DIREITA ou TAB
Elemento anterior	SETA PARA ESQUERDA ou SHIFT + TAB
Próximo elemento por tipo	SETA PARA BAIXO
Elemento anterior por tipo	SETA PARA CIMA
Circular por tipos de navegação de elemento	PAGE UP ou PAGE DOWN
Primeiro elemento	CTRL + HOME
Último elemento	CTRL + END
Falar elemento atual	CAPS LOCK + I
Leitura contínua com o Cursor de Toque	CAPS LOCK + SETA PARA BAIXO
Inserir Cursor de Toque no elemento focado	CAPS LOCK + APÓSTROFE

Inserir cursor no cursor JAWS	CAPS LOCK + SHIFT + APÓSTROFE
Inserir cursor no Cursor de Toque	CAPS LOCK + SHIFT + ABRIR COLCHETE
Revisor de texto	CAPS LOCK + ENTER
Navegação avançada	CAPS LOCK + A



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Teclas de Atalho do Windows

Geral

Obter ajuda	F1
Abrir o menu Iniciar	CTRL + ESC
Abrir o Explorador de Arquivos	TECLA WINDOWS + E
Abrir diálogo executar	TECLA WINDOWS + R
Localizar arquivo ou pasta a partir da área de trabalho	F3
Minimizar todos os aplicativos	TECLA WINDOWS + M
Alternar entre os aplicativos abertos	ALT + TAB
Sair do aplicativo atual	ALT + F4

Para Menus e Janelas

Ir o menu de controle do aplicativo	ALT + BARRA DE ESPAÇO
Ir para a barra de menus do aplicativo atual	ALT
Escolher um item de menu	ENTER
Mover-se entre os menus	ALT, TECLAS DE SETAS
Cancelar ou fechar um menu	ESC
Cancelar ou fechar um menu em cascata	ALT
Abrir o menu de controle de janela sucessora	ALT + TRAÇO
Fechar uma janela sucessora	CTRL + F4
Abrir o menu de contexto	TECLA APPLICATIONS ou SHIFT + F10

Para Caixas de Diálogo

Mover-se entre controles de diálogo	TAB
Mover-se para trás pelos controles de diálogo	SHIFT + TAB
Ir para outra página	CTRL + TAB
Ir na direção inversa pelas páginas	CTRL + SHIFT + TAB
Selecionar ou desmarcar em visualização em lista	BARRA DE ESPAÇO ou CTRL + BARRA DE ESPAÇO
Ativar ou desativar uma caixa de verificação	BARRA DE ESPAÇO

Para Leitura de Texto

Mover um caractere à esquerda	SETA PARA ESQUERDA
Mover um caractere à direita	SETA PARA DIREITA
Mover uma palavra à esquerda	CTRL + SETA PARA ESQUERDA
Mover uma palavra à direita	CTRL + SETA PARA DIREITA
Ir para o início da linha	HOME
Ir para o final da linha	END
Mover um parágrafo para cima	CTRL + SETA PARA CIMA
Mover um parágrafo para baixo	CTRL + SETA PARA BAIXO
Rolar uma tela para cima	PAGE UP
Rolar uma tela para baixo	PAGE DOWN
Ir para o início do texto	CTRL + HOME
Ir para o final do texto	CTRL + END

Para Edição de Texto

Copiar	CTRL + C
Recortar	CTRL + X
Colar	CTRL + V
Ler o conteúdo da área de transferência (layout PC ou notebook)	TECLA WINDOWS + INSERT + X ou TECLA WINDOWS + CAPS LOCK + X
Virtualizar o conteúdo da área de transferência (layout PC ou notebook)	INSERT + BARRA DE ESPAÇO seguido por C ou CAPS LOCK + BARRA DE ESPAÇO seguido por C
Desfazer	CTRL + Z
Apagar caractere atual	DELETE
Apagar caractere anterior	BACKSPACE
Selecionar um caractere à esquerda	SHIFT + SETA PARA ESQUERDA
Selecionar um caractere à direita	SHIFT + RIGHT ARROW
Selecionar uma palavra à esquerda	CTRL + SHIFT + SETA PARA ESQUERDA
Selecionar uma palavra à direita	CTRL + SHIFT + SETA PARA DIREITA
Selecionar até o início da linha	SHIFT + HOME
Selecionar até o final da linha	SHIFT + END
Selecionar até o início do texto	CTRL + SHIFT + HOME
Selecionar até o final do texto	CTRL + SHIFT + END
Selecionar tudo	CTRL + A

Para Explorador de Arquivos

Apagar arquivos	DELETE
Renomear um arquivo ou pasta	F2

Abrir propriedades para pasta ou arquivo selecionado	ALT + ENTER
Atualizar uma janela	F5
Alternar entre painéis	TAB e SHIFT + TAB
Ir um nível acima	BACKSPACE

Gestos de Toque

Gestos de Toque para a Navegação, Leitura de Texto e Configurações de Fala

Gesto	Navegação de Toque	Leitura de Texto	Configurações de Fala
Toque com um dedo	Falar o elemento na localização atual (continuamente movimente seu dedo pela tela para explorar)	Falar o elemento na localização atual (continuamente mova seu dedo pela tela para explorar)	-
Toque rápido	Falar o caractere na localização atual enquanto estiver explorando ou ativar selecionado o botão Teclado de Toque nos ambos modos Padrão e Digitação de Toque	Falar o caractere na localização atual enquanto estiver explorando ou ativar selecionado o botão Teclado de Toque nos ambos modos Padrão e Digitação de Toque	-
Toque rápido com dois dedos	Falar a palavra na localização atual enquanto estiver explorando ou abrir e fechar o painel de teclas alternativas relacionadas ao botão selecionado do Teclado do	Falar a palavra na localização atual enquanto estiver explorando ou abrir e fechar o painel de teclas alternativas relacionadas ao botão selecionado do	-

Gesto	Navegação de Toque	Leitura de Texto	Configurações de Fala
	Toque no modo Digitação de Toque	Teclado do Toque no modo Digitação de Toque	
Arrasto de dedo rápido para a direita ou para a esquerda	Próximo elemento ou elemento anterior	Próximo elemento ou elemento anterior	Aumentar ou diminuir a velocidade da fala
Arrasto de dedo rápido para baixo ou para cima	Elemento seguinte ou anterior (do tipo anteriormente configurado por toque rápido de dois dedos para a direita ou para a esquerda) ou alterar o valor do controle deslizante	Próxima linha ou linha anterior (ou qualquer outro lugar que SETA PARA CIMA/BAIXO funciona para se mover por linha)	Diminuir ou aumentar as configurações do volume principal
Arrasto com dois dedos para a direita ou para a esquerda	Circule para frente ou para trás pelos tipos de navegação de objeto, tais como regiões, cabeçalhos, itens de lista, etc.	Próxima palavra ou palavra anterior	-
Arrasto com dois dedos para cima	Falar objeto atual	Parágrafo anterior (executa um comando similar a CTRL + SETA PARA CIMA)	-
Arrasto com dois dedos para baixo	Leitura Contínua	Próximo parágrafo (executa um comando similar a CTRL+SETA PARA BAIXO)	-
Toque triplo	Selecione ou desmarque um item em uma lista ou abrir e fechar o painel de teclas alternativas relacionadas ao botão selecionado do Teclado do Toque no modo Digitação de Toque	Alternar seleção do texto	Ativar ou desativar o Cursor de Toque
Toque triplo com dois dedos	Falar o texto selecionado	Falar o texto selecionado	-

Gesto	Navegação de Toque	Leitura de Texto	Configurações de Fala
Arrasto rápido com três dedos para esquerda ou direita	Executar TAB ou SHIFT + TAB	Início ou final da linha atual (executa END/HOME do JAWS)	-
Arrasto rápido com três dedos para cima ou para baixo	Alternar entre os painéis do aplicativo semelhante ao pressionando F6 ou SHIFT + F6	Início ou final da área do texto (executa um CTRL+HOME/END)	-
Arrasto rápido com quatro dedos para cima ou baixo	Primeiro ou último elemento	Mover para baixo ou cima em uma página ou tela (executa um PAGE DOWN/UP)	-
Deslizo para baixo com quatro dedos	-	Iniciar a Leitura Contínua (um único toque em qualquer lugar na tela parará de ler)	-
Deslizo para baixo-cima com quatro dedos	Ativar ou desativar o teclado de toque do Windows	Ativar ou desativar o teclado de toque do Windows	-
Toque duplo com quatro dedos	Listar gestos por navegação de toque	Listar gestos para leitura de texto	Listar gestos para as configurações de fala

Gestos para Comandos Gerais do Windows e do JAWS

Gesto	Ação
Toque duplo	Ativar o elemento atual ou o botão do Teclado do Toque no modo de Digitação padrão (funciona para a navegação de toque e a leitura de texto)

Gesto	Ação
Deslizo com dois dedos para a direita ou para a esquerda	Sair (executa ESC para a navegação de toque e a leitura de texto)
Deslizo com dois dedos para cima e para baixo	Fechar o aplicativo (para a navegação de toque e a leitura de texto)
Deslizo com três dedos para cima e para baixo	Ativar ou desativar a janela de revisão de texto para elementos com nomes de texto que não são compatíveis com a navegação padrão do cursor, como botões e itens de lista
Toque com dois dedos	Silenciar a fala
Toque duplo com dois dedos	O mesmo que pressionar a tecla APPLICATIONS
Rotação com dois dedos no sentido horário	Definir o próximo modo de gesto
Rotação com dois dedos no sentido anti-horário	Definir o modo de gesto anterior
Toque duplo com três dedos	Ativar ou desativar a fala
Toque de quatro dedos	Exibir a ajuda de contexto de gesto
Toque triplo com quatro dedos	Modo para praticar os gestos, semelhante à ajuda de teclado
Rotação com quatro dedos	Transferir o próximo gesto para o Windows
Toque com cinco dedos	Caixa de diálogo do Gerenciador do JAWS (se o modo dos gestos ainda não está configurado no modo de toque quando este comando é usado, o modo é configurado para no modo de toque)
Toque duplo com cinco dedos	Janela do JAWS (se o modo dos gestos ainda não está configurado no modo de toque quando este comando é usado, o modo é configurado para no modo de toque)
Toque triplo com cinco dedos	Desligar o JAWS (se o modo dos gestos ainda não está configurado no modo de toque quando este

Gesto	Ação
	comando é usado, o modo é configurado para no modo de toque)
Rotação com cinco dedos	Ativar ou desativar os gestos do JAWS

Importador Exclusivo

IMPORTADOR

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345
 Vila Clementino, São Paulo – SP
 CEP 04042-032
 Brasil
www.tecassistiva.com.br

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 8h às 18h, horário de Brasília

Horário de suporte técnico: Segunda a sexta, das 8h às 18h, horário de Brasília

FABRICANTE

Freedom Scientific

11800 31st Court North
 St. Petersburg, Florida
 33716-1805
 USA
www.freedomscientific.com