

MAGic[®]12

Guia de Combinação de Teclas



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

PUBLICADO POR

Freedom Scientific

11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
EUA

www.FreedomScientific.com

E POR

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino
04042-032, São Paulo- SP
Brasil

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

www.tecassistiva.com.br

O conteúdo deste documento pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de nenhuma forma ou por nenhum meio eletrônico ou mecânico, por nenhum motivo, sem expressa permissão escrita da Freedom Scientific e da Tecassistiva.

Copyright © 2013 Freedom Scientific, Inc e Tecassistiva. Todos os Direitos Reservados.

O MAGic e o JAWS são marcas registradas da Freedom Scientific, Inc. nos Estados Unidos e da Tecassistiva no Brasil. Fala Por Demanda é uma marca registrada da Freedom Scientific, Inc. Nos Estados Unidos e da Tecassistiva no Brasil. Microsoft, Windows 7, Windows Vista, Windows Server, Microsoft Word, Microsoft Excel e Internet Explorer são marcas registradas da Microsoft Corporation nos E.U.A e/ou em outros países. Outros produtos e nomes de empresas mencionados aqui podem ser a marca registrada de seus respectivos proprietários.

Índice

Teclas de Atalho	4
Geral	4
Camada Geral.....	5
Ampliação, Visualização e Melhorias	6
Deslocamento e Movimento da Tela.....	7
Rastreando.....	8
Movimento do Cursor.....	8
Modo Localizador	9
Frame de Visualização Rápida	10
Fala.....	10
Leitura de Documento e Texto	11
Leitura de Caixa de Diálogo	12
Leitura de Tabela	13
Combinação de Teclas em Camada para Tabelas.....	14
Eco de Digitação	15
Eco do Mouse	16
Monitores Múltiplos.....	16
Teclas de Atalho do Windows	17
Geral	17
Para Menus e Janelas.....	17
Para Caixas de Diálogos.....	18
Para Leitura de Textos	19
Para Edição de Textos.....	20
Para o Windows Explorer.....	21
Importador Exclusivo	22

Teclas de Atalho

Nota: A Tecla **MAGic** padrão é a tecla **CAPS LOCK** em seu teclado.

Geral

Descrição	Combinações de Teclas Gerais
Inicializando o MAGic	CTRL+ALT+M (combinação de tecla padrão- pode ser alterado usando o Assistente de Inicialização)
Executar o Gerenciador de Script (Disponível somente para o MAGic Pro ScriptingEdition)	INSERT+O
Minimizar/Restaurar a Interface do Usuário do MAGic	Tecla MAGic+U
Passar pela Tecla	Tecla MAGic+3
Atualizar Tela	Tecla MAGic+ESC
Abrir o Menu de Contexto do MAGic	Tecla MAGic+Tecla de APLICATIVO ou Tecla MAGic+CLIQUE NO BOTÃO DIREITO DO MOUSE
Configurações Rápidas	Tecla MAGic+O
Ativar/Desativar Teclas Rápidas de Navegação	Tecla MAGic+Z

Camada Geral

Pressione e solte **INSERT+BARRA DE ESPAÇO**, seguido de uma combinação de teclas listada abaixo para efetuar a ação. (Para sair do modo de Combinação de Tecla de Sobreposição, pressione **ESC**, **BARRA DE ESPAÇOS**, **TAB**, ou **ENTER**.)

Descrição	Combinações de Teclas Gerais
Silenciar a Fala	S
Abrir Pesquisa Virtual	R
Captura de Tela da Tela Cheia	CTRL+C, S
Captura de Tela de Janela Ativa	CTRL+C, W



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Ampliação, Visualização e Melhorias

Descrição	Combinações de Teclas de Ampliação, Visualização e Melhorias
Aumentar Ampliação	Tecla MAGic+MAIS DO TECLADO NUMÉRICO ou CTRL+IGUAL ou BOTÃO DE ROLAMENTO PARA CIMA DO MOUSE (role para cima o botão do mouse ou para longe de você)
Diminuir Ampliação	Tecla MAGic+MENOS DO TECLADO NUMÉRICO ou CTRL+HÍFEN ou BOTÃO DE ROLAMENTO PARA BAIXO DO MOUSE (role a barra para baixo ou em direção à você)
Ativa/Desativar Ampliação	Tecla MAGic+DELETE
O nível de ampliação se alterna entre 1x e a ampliação atual.	Tecla MAGic+SHIFT+DELETE ou Tecla MAGic+CLIQUE NO BOTÃO DO MEIO DO MOUSE (pressione o botão de rolamento)
Trocar para a próxima visualização ampliada	Tecla MAGic+BARRA DO TECLADO NUMÉRICO
Trocar para a visualização ampliada anterior	Tecla MAGic+SHIFT+BARRA DO TECLADO NUMÉRICO
Muda a Visualização de Texto Nítida (Texto HD, Clássico e Nenhum)	Tecla MAGic+CTRL+R
Ativar/Desativar Melhorias de Cor	Tecla MAGic+F12
Ativar/Desativar Melhorias de Cursor	Tecla MAGic+F8
Ativar/Desativar Melhorias de Mouse	Tecla MAGic+F4
Ativar/Desativar Melhorias de Foco	Tecla MAGic+F

Deslocamento e Movimento da Tela

Descrição	Combinações de Teclas de Deslocamento e Movimento da Tela
Deslocar para a Direita	Tecla MAGic+SETA À DIREITA
Deslocar para a Esquerda	Tecla MAGic+ SETA À ESQUERDA
Deslocar para Baixo	Tecla MAGic+SETA PARA BAIXO
Deslocar para Cima	Tecla MAGic+SETA PARA CIMA
Aumentar a Velocidade durante o Deslocamento	MAIS DO TECLADO NUMÉRICO
Diminuir a Velocidade durante o Deslocamento	MENOS DO TECLADO NUMÉRICO
Move para a Margem Esquerda na Visualização Ampliada	Tecla MAGic+HOME
Move para a Margem Direita na Visualização Ampliada	Tecla MAGic+END
Move para o topo da Tela	Tecla MAGic+PAGE UP
Move para o Final da Tela	Tecla MAGic+PAGE UP
Ir para o início da próxima linha	Tecla MAGic+ENTER

Rastreamo

Descrição	Combinações de Tecla de Rastreamento
Ativa/Desativar Rastreamento	Tecla MAGic+R
Move a Visualização para o Ponteiro do Mouse	Tecla MAGic+5 DO TECLADO NUMÉRICO
Move a Visualização para o Cursor	SHIFT+TeclaMAGic+5 DO TECLADO NUMÉRICO
Conectar o Mouse ao Monitor	CTRL+INSERT+MENOS DO TECLADO NUMÉRICO

Movimento do Cursor

Descrição	Combinações de Teclas de Movimento do Cursor
Leve o Cursor para o Mouse	INSERT+MAIS no TECLADO NUMÉRICO
Leve o Mouse para o Cursor	INSERT+MENOS no TECLADO NUMÉRICO

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Modo Localizador

Descrição	Combinações de Teclas de Modo Localizador
Iniciar Localizador	Tecla MAGic+F10
Parar Localizador e Mover para a Área Seleccionada	ENTER
Parar Localizador sem Mover a Área Seleccionada	ESC
Mover para a Esquerda	SETA À ESQUERDA
Mover para a Direita	SETA À DIREITA
Mover para Cima	SETA PARA CIMA
Mover para Baixo	SETA PARA BAIXO
Mover para o Lado Extremo Esquerdo da Tela	HOME
Mover para o Lado Extremo Direito da Tela	END
Mover para o Topo da Tela	PAGE UP
Mover para a parte de Baixo da Tela	PAGE DOWN

Frame de Visualização Rápida

Descrição	Combinações de Tela Frame de Visualização Rápida
Ativar/Desativar Frame de Visualização Rápida	Tecla MAGic+Q
Configurar a extrema esquerda em cima do frame.	Tecla MAGic+ABRE COLCHETE
Configurar extrema direita embaixo do frame	Tecla MAGic+FECHA COLCHETE
Criar um frame ao redor da opção da caixa de diálogo atual.	Tecla MAGic+ABRE COLCHETE duas vezes rapidamente
Abre o Gerenciador de Visualização Rápida	Tecla MAGic+9

Fala

Descrição	Combinações de Teclas de Fala
Silenciar a Fala Atual	CTRL
Ativar/Desativar Fala	Tecla MAGic+F3
Aumentar a Velocidade de Fala e Salvar a Nova Velocidade	Tecla WINDOWS+ALT+CTRL+PAGE UP
Aumentar a Velocidade de Fala – Temporariamente	ALT+CTRL+PAGE UP
Aumentar a Velocidade de Fala e Salvar a Nova Velocidade	Tecla WINDOWS+ALT+CTRL+PAGE DOWN
Aumentar a Velocidade de Fala – Temporariamente	ALT+CTRL+PAGE DOWN
Perfil de Voz	Tecla MAGic+F11
Configurar Eco de Tela	INSERT+S
Selecione o Esquema de Pronúncia	INSERT+ALT+S

Leitura de Documento e Texto

Nota: Quando utilizar o documento e os comandos de leitura de texto, se você mover o mouse, o MAGic lê a localização atual do ponteiro do mouse. Se você mover o ponto de inserção, o MAGic lê a localização do ponto de inserção.

Descrição	Combinações de Tecla de Leitura de Documento e Texto
Leitura Contínua da Localização (Leitura Contínua)	INSERT+SETA PARA BAIXO or Tecla MAGic+A ou CLIQUE NO BOTÃO ESQUERDO DO MOUSE
Alternar Leitura Contínua	INSERT+ALT+SETA PARA BAIXO ou a Tecla MAGic+ALT+CLIQUE NO BOTÃO ESQUERDO DO MOUSE
Ler Windows Ativo (lê no começo da janela do documento)	INSERT+SETA PARA BAIXO (duas vezes)
Falar o Texto Selecionado	Tecla MAGic+CTRL ou INSERT+SHIFT+SETA PARA BAIXO
Fala Caracteres Atuais	5 do teclado numérico
Falar Palavra Atual	Tecla MAGic+ALT ou INSERT+5 no TECLADO NUMÉRICO
Soletrar Palavra	Tecla MAGic+ALT (duas vezes) ou INSERT+5 no TECLADO NUMÉRICO (duas vezes)
Próxima Palavra	INSERT+SETA À DIREITA
Palavra Prioritária	INSERT+SETA À ESQUERDA
Selecionar Próxima Palavra	INSERT+SHIFT+SETA À DIREITA
Selecionar a Palavra seguinte	INSERT+SHIFT+SETA À ESQUERDA
Ler linha atual	Tecla MAGic+L ou INSERT+SETA PARA CIMA
Próxima Linha	SETA PARA BAIXO

Linha Anterior	SETA PARA CIMA
Ler para o Cursor	INSERT+HOME
Ler do Cursor	INSERT+PAGE UP
Ler frase atual	Tecla MAGic+S
Próxima frase	Tecla MAGic+CTRL+S
Falar o Parágrafo	Tecla MAGic+P
Falar próximo parágrafo	Tecla MAGic+CTRL+P ou CTRL+SETA PARA BAIIXO
Falar parágrafo anterior	Tecla MAGic+ALT+P ou CTRL+SETA PARA CIMA
Falar o Conteúdo da Área de Transferência	Tecla MAGic+X
Leitura Rápida	INSERT+CTRL+SETA PARA BAIIXO

Leitura de Caixa de Diálogo

Descrição	Leitura de Caixa de Diálogo
Dizer Barra de Título	Tecla MAGic+T ou INSERT+T
Leia a parte de baixo do Windows	INSERT+PAGE DOWN
Ler a Linha Superior da Janela	INSERT+END
Falar botão padrão em caixa de diálogo	INSERT+E
Falar o Identificador de Janela e o Texto	Tecla MAGic + TAB ou INSERT + TAB
Falar a tecla de Acesso	SHIFT+5 do teclado numérico

Leitura de Tabela

Descrição	Combinações de Teclas de Leitura de Tabela
Falar Célula Atual	ALT+CTRL+5 DO TECLADO NUMÉRICO
Célula à Direita	ALT+CTRL+SETA À DIREITA
Célula à Esquerda	ALT+CTRL+SETA À ESQUERDA
Célula Abaixo	ALT+CTRL+SETA PARA BAIXO
Célula Acima	ALT+CTRL+SETA PARA CIMA
Primeira Célula	ALT+CTRL+HOME
Última Célula	ALT+CTRL+END
Primeira Célula da Coluna	ALT+CTRL+SHIFT+SETA PARA CIMA
Última Célula da Coluna	ALT+CTRL+SHIFT+SETA PARA BAIXO
Primeira Célula da Linha	ALT+CTRL+SHIFT+SETA À ESQUERDA
Última Célula da Linha	ALT+CTRL+SHIFT+SETA À DIREITA

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Combinação de Teclas em Camada para Tabelas

Pressione e solte **INSERT+BARRA DE ESPAÇO**, seguido por uma combinação de teclas a seguir para navegar e ler tabelas. (Para sair do modo de Combinação de Tecla de Camada de Tabela, pressione **ESC**, **BARRA DE ESPAÇOS**, **TAB**, ou **ENTER**).

Descrição	Combinações de Teclas de Leitura de Tabela
Lista de Combinações de Teclas nessa Camada	T, SHIFT+BARRA
Mover para a célula acima	T, SETA PARA CIMA ou T, ALT+CTRL+SETA PARA BAIXO
Mover para a Célula abaixo	T, SETA PARA BAIXO ou T, ALT+CTRL+SHIFT+SETA À DIREITA
Mover para a Célula para Esquerda	T, SETA À ESQUERDA ou T, ALT+CTRL+SETA À ESQUERDA
Mover para a Célula para Direita	T, SETA À DIREITA
Dizer a célula atual	T, 5 DO TECLADO NUMÉRICO ou T, ALT+CTRL+5 DO TECLADO NUMÉRICO ou T, ALT+VÍRGULA
Mover para o Início da linha Atual	T, HOME ou T, ALT+CTRL+SHIFT+SETA À ESQUERDA
Mover para o Final da linha Atual	T, END ou T, ALT+CTRL+SHIFT+SETA À DIREITA
Saltar para a Primeira Célula da Tabela	T, CTRL+HOME ou T, ALT+CTRL+HOME
Saltar para a Última Célula da Tabela	T, CTRL+END ou T, ALT+CTRL+END
Mover para o Início da Coluna Atual	T, CTRL+SETA PARA CIMA ou T, ALT+CTRL+SHIFT+SETA PARA CIMA
Mover para a final da coluna atual	T, CTRL+SETA PARA BAIXO ou T, ALT+CTRL+SHIFT+SETA PARA BAIXO
Mover para o Início da linha Atual	T, CTRL+SETA À ESQUERDA
Mover para o Final da linha Atual	T, CTRL+SETA À DIREITA

Saltar para Próxima Tabela	T, CTRL+ENTER ou T, ALT+CTRL+ENTER
Saltar para Tabela Anterior	T, CTRL+SHIFT+ENTER ou T, ALT+CTRL+SHIFT+ENTER
Ler a Linha Atual	T, SHIFT+SETA PARA CIMA ou T, Tecla WINDOWS+VÍRGULA
Ler a Célula Atual	T, SHIFT+PAGE UP
Ler a Célula Atual	T, SHIFT+HOME
Ler a coluna atual	T, SHIFT+5 DO TECLADO NUMÉRICO ou T, Tecla WINDOWS+PONTO
Ler até ao Final da Coluna	T, SHIFT+PAGE DOWN
Ler desde o início da coluna	T, SHIFT+END
Saltar para a Célula Anterior	T, Tecla WINDOWS+J ou T, CTRL+SHIFT+Tecla WINDOWS+J

Eco de Digitação

Descrição	Combinação de Teclas de Eco de Digitação
Circula as opções de Indicação de Capitalização	Tecla MAGic+F2
Circula as opções Unidade de Eco de Digitação	INSERT+2

Eco do Mouse

Descrição	Combinação de Teclas de Eco do Mouse
Alternar Eco de Mouse	Tecla MAGic+M

Nota: Alternar o eco do mouse varia entre falar linha, falar palavras e eco do mouse desativado.

Algumas ações no MAGic não tem teclas de atalho atribuídas. Você pode definir as teclas de atalho para vários dos recursos da caixa de diálogo **Gerenciador de Teclado**.

Monitores Múltiplos

Descrição	Combinações de Tecla de Monitores Múltiplos
Alternar foco entre os monitores	TeclaMAGic+SHIFT+D
Limitar o ponteiro do mouse para o monitor ativo	TeclaMAGic + SHIFT + R
Mover o aplicativo atual ou a tela em foco para o monitor na direita ou na esquerda.	Tecla WINDOWS+SHIFT+SETA À DIREITA ou Tecla WINDOWS+SHIFT+SETA À ESQUERDA
Trava de Visualização. Pressione e segure enquanto você arrasta o mouse para mover o ponteiro do mouse entre as telas sem mexer qualquer conteúdo da tela.	Tecla MAGic+SHIFT
No modo Visão Geral, ativa e desativa as melhorias de mouse, cor e foco no monitor não ampliado.	Pressione e segure a Tecla MAGic+BARRA DE ESPAÇO, e depois pressione D seguido por E.

Teclas de Atalho do Windows

Geral

Descrição	Teclas de Atalho Gerais
Obter ajuda	F1
Abrir o menu Iniciar	Tecla WINDOWS ou CTRL+ESC
Abrir o Windows Explorer	Tecla do WINDOWS+E
Abrir a caixa de diálogo Executar	Tecla do WINDOWS+R
Localizar arquivo ou pasta a partir da Área de Trabalho	F3
Minimizar todas as janelas	TECLA WINDOWS+M
Alternar entre os programas	ALT+TAB
Fechar o programa ativo	ALT+F4

Para Menus e Janelas

Descrição	Teclas de Atalho de Menus e Janelas
Abrir o menu de Controle do Aplicativo	ALT+BARRA DE ESPAÇO
Mover para a barra de menus	ALT
Escolhe um comando de menu	ENTER
Mover entre os menus	ALT, SETAS
Fechar um menu	ESC
Fechar um menu em cascata	ALT
Abrir o menu de controle de uma janela sucessora	ALT+HÍFEN

Fecha uma janela sucessora	CTRL+F4
Abrir o menu contexto	Tecla APLICATIVO ou SHIFT+F10

Para Caixas de Diálogos

Descrição	Teclas de Atalho de Caixas de Diálogo
Mover-se através das opções de caixas de diálogo	TAB
Mover-se para trás através das opções de caixas de diálogo	SHIFT+TAB
Mover-se para outra guia	CTRL+TAB
Reverter direção através das guias	CTRL+SHIFT+TAB
Mover-se para a Primeira Opção	HOME
Mover-se para a Última Opção	END
Selecionar ou desselecionar um item em uma lista	BARRA DE ESPAÇO ou CTRL+BARRA DE ESPAÇO
Marca ou desmarca uma caixa de verificação	BARRA DE ESPAÇO

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Para Leitura de Textos

Descrição	Teclas de Atalho de Leitura de Textos
Mover um caractere à esquerda	SETA À ESQUERDA
Mover um caractere à direita	SETA À DIREITA
Mover uma palavra à esquerda	CTRL+SETA À ESQUERDA
Mover uma palavra à direita	CTRL+SETA À DIREITA
Mover ao início da linha	HOME
Mover ao fim da linha	END
Mover um parágrafo para cima	CTRL+SETA PARA CIMA
Mover um parágrafo para baixo	CTRL+SETA PARA BAIXO
Rolar uma tela para cima	PAGE UP
Rolar uma tela para baixo	PAGE DOWN
Mover ao início do documento	CTRL+HOME
Mover ao fim do documento	CTRL+END

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Para Edição de Textos

Descrição	Teclas de Atalho de Edição de Texto
Copiar	CTRL+C
Recortar	CTRL+X
Colar	CTRL+V
Desfazer	CTRL+Z
Apagar caracter à esquerda	BACKSPACE
Apagar caracter à direita	DELETE
Selecionar um caracter à esquerda	SHIFT+SETA À ESQUERDA
Selecionar um caracter à direita	SHIFT+SETA À DIREITA
Selecionar uma palavra à esquerda	CTRL+SHIFT+SETA À ESQUERDA
Selecionar um caracter à direita	CTRL+SHIFT+SETA À DIREITA
Selecionar até o início da linha	SHIFT+HOME
Selecionar até o final da linha	SHIFT+END
Selecionar até o início do documento	CTRL+SHIFT+HOME
Selecionar até ao fim do documento	CTRL+SHIFT+END
Selecionar tudo	CTRL+A

Para o Windows Explorer

Descrição	Teclas de Atalho do Windows Explorer
Renomear um arquivo ou pasta selecionada	F2
Abrir propriedades	ALT+ENTER
Atualizar uma janela	F5
Alternar entre painéis	F6 ou TAB
Ir um nível acima	BACKSPACE



TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade

Importador Exclusivo

Tecassistiva

Av. Dr. Altino Arantes, 345 - Vila Clementino
04042-032, São Paulo - SP
Brasil

Telefone/Fax: (11) 3266-4311

E-mail: teca@tecassistiva.com.br

www.tecassistiva.com.br

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 8:30 às 17:30 Horário de Brasília (BR)

Horário de Suporte Técnico: Segunda a Sexta, das 8:30 às 17:30 Horário de Brasília (BR)

FABRICANTE

Freedom Scientific

11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA



www.FreedomScientific.com

TECASSISTIVA
Tecnologia & Acessibilidade